



Настройка логирования в Windows XP

Инструкция по настройке логирования загруженности аппаратных ресурсов на ОС Windows XP


1. Пуск → Выполнить → perfmon
2. В дереве объектов выбираем "Журналы и оповещения производительности" → "Журналы счетчиков" → "Новые параметры журнала"




3. Вводим имя журнала, например journal_26.02.19 → Ok



4. Нажимаем "Добавить счетчики"




5. В поле объект выбираем "Процессор". В списке счетчиков "%загруженность процессора", выбрать вхождение из списка - выбираем все ядра компьютера вручную (на скриншоте выбран один процессор "0") → Добавить.




6. Выбираем объект "Процесс". В списке счетчиков "Байт виртуальной памяти", выбрать вхождения из списка: "t1server-vc71" → Добавить → Заккрыть


если Trassir запущен как служба в списке счетчиков "Байт виртуальной памяти" выбрать "t1daemon-vc71". → Добавить → Заккрыть




7. Счетчик должен принять примерно следующий вид:



8. Переходим на вкладку "Файлы журнала", выбираем тип файла журнала "Текстовый файл (разделитель - табуляция)".




9. Переходим на вкладку "Расписание". Выбираем запуск журнала "Вручную", в остановке журнала выбираем "через 7 дней" → Применить → ОК → ОК




Запуск логирования

1. Для запуска логирования, выбираем созданный журнал (journal_26.02.19), на панели сверху нажимаем "Запуск выбранного журнала".



2. Для остановки логирования, необходимо нажать  "Остановка выбранного журнала"



3. Файл логирования будет находится C:\PerfLogs\journal_26.02.19_000001.tsv

